科大讯飞股份有限公司 IFLYTEK CO.,LTD.

麦克风阵列更新唤醒词指导文档



文档说明:1,因系统升级,原有的麦克风阵列更新唤醒词方式将不再支持,请后续客户使用此方式进行唤醒词文件的更新。

- 2.目前此方式需要用户在购买了麦克风阵列板后,才有权限下载相关资源。此唤醒资源只能创建3次,请谨慎使用。
- 3.此唤醒词只适用于前期调试体验使用,后期选定唤醒词量产,请沟通商务。
- 4.本文支持适用的麦克风整列为 4,5,6 麦麦克风阵列产品。

Step-1 配置 ADB 环境,下载相关工具、文件。

1.本工具需要使用 ADB 工具,首先得配置好相应的 ADB 环境,安装好麦克风阵列的 ADB 驱动,安装好之后会在电脑设备管理器,会有名为 Android 的设备存在,在 cmd 窗口中,输入 adb devices,会显示设备名,则为正常。如安装 adb 过程中存在问题,可以查看讯飞开放平台论坛上的"【语音阵列】关于 Windows 下麦克风阵列 ADB 相关问题"



C:\Users\admin>adb devices List of devices attached 20080411 device




Step-2 更新唤醒词资源操作步骤

1.1 登录账号

首先进入科大讯飞官方网址 http://www.xfyun.cn/,如下图所示,点击右上角登录平台账号,没有帐号的需要进行注册。







1.2 选择产品服务,选择麦克风阵列,进入相关页面,在右上角选








1.3 **创建应用。**第一次使用此唤醒资源时,需要创建相应的应用才可申请唤醒词。首次创建应用时,需要完善个人资料。





麦克风阵列软更新唤醒词指导文档





1.4 **制作唤醒词**。在登录账号,创建了应用之后,重新打开 产品服务—>麦克风阵列—>唤醒资源(注:此步骤只有在购买麦克风阵列后,才能够打开相关页面)。填写好相应的唤醒词后,点击 生成唤醒包,一般等待 3-4 分钟即可。然后点击 下载资源包 即可下载相应的 jet 文件。

阳台	产品服务▼	解决方案▼	资讯	SDK下载	资料库▼	合作与生态▼	论坛
	唤	醒词制作				唤醒词设置规则	•
	唤	瞿词─:	请输入4-6	6个汉字或2-6个	英文单词		
	唤	程词二:	请输入4-6	6个汉字或2-6个	英文单词		
	唤	程词三:	请输入4-6	6个汉字或2-6个	英文单词		
			生成唆	全體包			

- 该处唤醒词仅用于评估板和模块体验,只限于在评估板和模块使用。
- 唤醒资源最多只能创建3次,请谨慎使用。
- 此处制作的唤醒词为浅定制,与评估板预装的"灵犀灵犀"效果不同。



唤醒词制作	唤醒词设置规则 ②
	<u>◎ 唤醒词质量评估小工具</u>
唤醒词一:	灵犀灵犀
唤醒词二:	请输入4-6个汉字或2-6个英文单词
唤醒词三:	请输入4-6个汉字或2-6个英文单词
	下载资源包重新制作

- 该处唤醒词仅用于评估板和模块体验,只限于在评估板和模块使用。
- 唤醒资源最多只能创建3次,请谨慎使用。
- 此处制作的唤醒词为浅定制,与评估板预装的"灵犀灵犀"效果不同。

为了评估唤醒词效果,可以使用我们的唤醒词评估工具进行评估。

唤醒词生成注意事项:

- 1.支持最多 3 个唤醒词定制,可以在购买装机量后随时确定需要制作的唤醒词。
- 2. 唤醒词可依据应用的个性化属性来定制,例如远距离语音识别产品麦克风阵列希望通过"你好语音助手"启动录音,那么就可以设置"你好语音助手"做唤醒词。
- 3. 唤醒词定制建议,遵循规则效果更佳:音节覆盖尽量多,长度最少为四个音节;相邻音节要规避,字要发音清晰响度大;不常说词放心选,可以有效降低误唤醒。质量较高的唤醒词:"凯越在线",音节覆盖多差异大,而且平时较为不常说。质量较差的唤醒词:"语音在线",前两个音节相近,不是一个质量高的唤醒词。
- 4. 该处唤醒词仅用于评估板和模块体验,只限于在评估板和模块使用。
- 5.唤醒资源最多只能创建 3 次 , 请谨慎使用。



6.此处制作的唤醒词为浅定制,与评估板预装的"灵犀灵犀"效果不同

1.5 更改文件名, push 到核心板。下载到的 jet 文件重命名为 ivw_resource.jet, 然后用 usb 线连接电脑和模块, 打开 cmd 命令 窗口, 使用 push 命令将 ivw_resource.jet 放置到模块的 usr 文件下即可, 然后重启设备.

adb push *********\ivw_resource.jet /usr





最后输入 adb shell reboot 重启设备即可。

板子重启时间约为 10s, 重启完成后。搭建好使用环境, 就可以尽



情体验自我设置的唤醒词的乐趣了。